


vPBX: Telefonieren im Homeoffice via CTI-Client im "Flex Core"-/"Flex Client"-Modus


 Mit der Flex Core Option ist es möglich, über eine aktive Remote Desktop Verbindung mit dem Softphone zu telefonieren. Das Headset muss nur auf dem lokalen PC verbunden sein.

Inhalt:

- vPBX: Erstellen von "Flex Core"-Zugangsdaten
- PC zu Hause, "Flex Core"
- PC im Geschäft, "Flex Client"

vPBX: Erstellen von "Flex Core"-Zugangsdaten

Erstellen Sie unter "Flex Core" mittels Klick auf das "Plus" die entsprechenden Zugangsdaten:



PC zu Hause, "Flex Core"

Auf dem CTI im lokalen PC (PC zu Hause) müssen die Flex Core Zugangsdaten eingegeben werden. Als Modus wählt man "Flex Core":

Identität:	Identität 1	Importieren
Server:	[Redacted]	
Benutzername:	wwflex15	
Passwort:	[Redacted]	
Landesvorwahl:	0041	
Modus:	Flex Core	
Speicherpfad:	Benutzerspezifisch (lokal)	
<input type="checkbox"/> Keine verschlüsselte Kommunikation (TLS/SRTP)		
Speichern		Abbrechen

PC im Geschäft, "Flex Client"

Auf dem Remote Desktop gibt man den Benutzer und SIP Passwort/CTI Client Passwort (CTI Passwort ist die sichere Variante). CTI Lizenz muss natürlich aktiviert sein. Als Modus wählt man hier "Flex Client".

Identität:	Identität 1	Importieren
Server:	iwe...	
Benutzername:	iwe...	
Passwort:	[Redacted]	
Landesvorwahl:	0041	
Modus:	Flex Client	
Speicherpfad:	Benutzerspezifisch (lokal)	
<input type="checkbox"/> Keine verschlüsselte Kommunikation (TLS/SRTP)		
Speichern		Abbrechen

Auf dem CTI-Client muss man nun wählen, mit welchem Flex Core man sich verbinden möchte:

Flex Core auswählen	Abbrechen
-pc	
Mit ausgewählten Flex Core verbinden	Abbrechen

Nun kann man den CTI-Client auf dem PC im Geschäft so verwenden, als wäre er auf dem lokalen PC.