


vPBX: Flex Core

Idee: Mit der Flex Core Option ist es möglich, über eine Remote Desktop Verbindung (RDS) mit dem Softphone zu telefonieren. Das Headset ist dabei mit dem lokalen Client verbunden.

1. Z
u
B
e
g
n
n
m
ü
s
s
e
n
F
le
x-
C
o
r
e
B
e
n
u
t
z
e
r
e
r
s
t
el
t
w
e
r
d
e
n:



Bezeichnung	Benutzername	
flex-client-CEO	wwflex7	X
flexcore-test	wwflex4	X

Benutzername und Passwort werden generiert und können nicht geändert werden.

2. Der CTI Client ist sowohl auf der Server Instanz als auch auf dem lokalen Client zu installieren.

3. Auf dem Lokalen PC müssen die Flex-Core Zugangsdaten eingeben werden. CTI Modus: **Flex-Core**

The screenshot shows a dialog box titled 'Benutzerdaten' with a close button (X) in the top right corner. The fields are as follows:

- Identität: Identität 1 (dropdown menu)
- Server: baumbachtest.vpbx.iway.ch (text input)
- Benutzername: wwflex4 (text input)
- Passwort: (password field with asterisks)
- Landesvorwahl: 0041 (text input)
- Modus: Flex Core (dropdown menu)
- Speicherpfad: Benutzerspezifisch (roaming) (dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

4. Serverseitig: Registrierung des Benutzers (normaler vPBX Benutzer, **nicht** Flex-Core Benutzer) Benutzername und CTI-Passwort. CTI-Lizenz muss aktiv sein. CTI Modus: **Flex-Client**

The screenshot shows a dialog box titled 'Benutzerdaten' with a close button (X) in the top right corner. The fields are as follows:

- Identität: Identität 1 (dropdown menu)
- Server: baumbachtest.vpbx.iway.ch (text input)
- Benutzername: Leandro (text input)
- Passwort: (password field with asterisks)
- Landesvorwahl: 0041 (text input)
- Modus: Flex Client (dropdown menu)
- Speicherpfad: Benutzerspezifisch (roaming) (dropdown menu)

At the bottom, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

Es ist nun möglich über RDS den CTI im Softphone Modus zu nutzen:

